

WMECopy

WMECopy.exe știe să copie executabile și alte fișiere dintr-o locație stabilită de admin, precizată pe interfață sau poate face downloadul automat al versiunii de pe <http://download.winmentor.ro/WMEnterprise>.

WMECopy poate fi lansat în 3 moduri:

1. Direct

În acest caz, va copia în mod automat „WMEnterprise.exe”, „WMECopy” și „Martor.zip / PGMartor.zip” plus alte fișiere descrise în „Supliment.dat”. Copierea se face dintr-un director sursa.

Fisierul „Supliment.dat” va conține pe fiecare rând un nume de fișier care trebuie copiat suplimentar.

Exemplu:

WinMENTOR ENTERPRISE.chm

Listconfig.tgz


*.RTF - copie toate fișierele cu extensia RTF;

WinM*.* - copie toate fișierele care încep cu caracterele „WinM”;

. - copie toate fișierele din folder.

În directorul sursă pentru upgrade trebuie copiate atât „Supliment.dat”, „WMEnterprise.exe”, „Martor.zip / PGMartor.zip” cât și fișierele/executabilele precizate în fisierul „Supliment.dat”.

WMECopy pornit în mod direct face copierea fișierelor fără să lanseze în execuție niciun executabil.




2. Dintr-un alt executabil

(WMEnterprise, WMERAC, WMEService auto etc)

În această situație se poate face copierea executabilului nou dintr-un folder din rețea (dacă se apasă butonul *Start copiere*) sau se poate face download automat al versiunii

(prin intermediul butonului *Download*). *Download-ul* se face de pe <http://download.winmentor.ro/WMEEnterprise/Versiuni%20WME/>


- când versiunea bazei de date este mai mare decât versiunea executabilului, WMECopy pornește automat deoarece se presupune că trebuie făcut upgrade la executabil; în acest caz, la logarea în aplicație va apărea următorul mesaj:




Utilizatorii fără bifa de master nu vor avea posibilitatea de a refuza copierea automată a aplicației.

Începând din versiunea 25.061, în view-ul mare Nomenclator firme din WinMSERVICE s-a adăugat un icon "Semafor" care permite să se seteze ce release a fost instalat pe o anumită firmă pentru a forța userii să copie executabilul aferent (userii care nu sunt Master nu pot lucra cu diferență de versiune; userii de tip Master pot opta pentru copierea sau nu a noului executabil). Opțiunea este utilă când se face upgrade la aceeași versiune de WME dar release diferit, caz în care până acum nu exista nici o forțare de copiere executabil. (Rev.1.2)


- când versiunea bazei de date coincide cu versiunea executabilului, dar trebuie copiat un exe de *release*, WMECopy poate fi pornit cu ajutorul butonului din imaginea de mai jos:



Fiecare executabil din suita **WME** poate fi copiat individual, întrucât WMECopy identifică aplicația care a inițiat copierea. La apăsarea butonului apare un mesaj care cere aprobarea acțiunii, ca în imaginea de mai jos.



Dacă răspundeți DA, atunci se lansează WMECopy (care primește și informații legate de numele aplicației curente), iar mai apoi se închide automat executabilul curent.



Fișierul sursă ales aici este memorat în „Mentor.ini” și va apărea automat la fiecare deschidere de WMECopy, dar dedicat unei aplicații care se numește „WMRAC”, după cum apare și în imagine („WMRAC” pentru că așa e numele executabilului care a pornit copierea).

Atenție!

Deși se copie un executabil „WMERAC”, el va fi copiat și redenumit cu numele aplicației care a inițiat copierea!

În cazul de față se copie „WMERAC.exe” în „WMRAC.exe”.

După copiere, WMECopy lansează automat aplicația nouă.

În cazul în care executabilul *Master* este pe 64b, iar executabilul care încearcă să se copie este pe 32b sau invers va apărea un mesaj de eroare, iar copierea nu se va putea realiza.

Dacă se deschide WMECopy dintr-un executabil diferit de „WMEEnterprise” și se dorește și copierea altor fișiere suplimentare pe lângă executabil, atunci acestea trebuie descrise într-un fișier „SuplimentXXX.dat”, unde **XXX** e un sufix format din numele executabilului care a inițiat copierea, în cazul de față „Supliment**WMRAC**.dat”.

Dupa copierea / download-ul executabilului, acesta se va lansa in executie automat.

3. Manual, folosind parametri

WMECopy se poate lansa si manual, din linia de comanda, folosind urmatoorii parametri:

WMECopy ModuleID CaleCompletaExecutabil VersiuneAsteptata

- *ModuleID* poate fi:
 - 0 pentru WinMService
 - 1 pentru WME
 - 2 pentru WMERetail
 - 3 pentru WMERestaurant
 - 4 pentru WMEBO
 - 5 pentru WMERAC

6 pentru WMESAuto
7 pentru WMEProd
15 pentru WMHR

- *CaleCompletaExecutabil* e calea catre executabilul destinatie + numele acestuia.
- *VersiuneAsteptata* e numarul versiunii care trebuie copiata.

Ex: d:\WMEnterprise\wme copy 5 d:\WMEnterprise\WMERAC10.exe 23.011

Copierea executabilului WinMService se face simultan cu copierea service.zip si WMECopy.

Review-uri document

Rev. 1.1 20.01.2023

Rev. 1.2 09.07.2025 Fortare copiere exe nou la upgrade de release
fără schimbare număr de versiune